★ナンピントレールロボEA導入方法★

ここでは取引口座開設以降の設定、EAを稼働するまでの手順を解説します。

① 口座開設後、MT4をダウンロードする
② うさぎとカメEA(自動売買ツール)の導入を行う
③ EAのパラメーター設定を行う

① 口座開設後、MT4をダウンロードする

※既にMT4をダウンロード済みの方はこの項目(工程)は飛ばしてください。 下記リングよりMT4をダウンロードします。 https://www.xmtrading.com/ip/mt4

MT4ダウンロード完了後、デスクトップ上に作成されたMT4アイコンをダブルクリックでMT4を起動します。



MT4の『ファイル』→『取引口座にログイン』をクリックして、『ログインID』・『パスワード』・『サーバー』を入力します。



② ナンピントレールロボEA(自動売買ツール)の導入を行う

ナンピントレールロボEAファイルをMT4の『ファイル』→『データフォルダを開く』→『MQL4』→『Experts』フォルダを開き ダウンロードしたナンピントレールロボEAを『Experts』に格納してください。

77	rイル(F) 表示(V) 挿入(I) チャ-	-ト(C) ツール(T) 5	ウィンドウ (W) ヘルプ (H)					
	新規チャート (N)	規注文 🤞	💊 🚨 🌍 🌏 自動売買 📋	요 요 소 봐 1	🗄 🖪 🖽	• 🕑 • 🖂 •		
2	オフラインチャート (O)	Ф М	1 M5 M15 M30 H1 H4 D1	W1 MN				
	チャートの再表示	•						
	チャートの組表示	· · [-	ΠX
	チャートを閉じる (C)	Ctrl+F4	Experts	× +				- A
	名前を付けて保存 (S)	Ctrl+S	$\leftarrow \rightarrow \wedge c$	□ > … MOI4	> Experts		Expertsの検	
	画像として保存 (i)			ar	. militaria		and a construction for	
6	? データフォルダを開く(D)		● 新規作成 ~ 人 □	î () C	(1) ① ① ▲べ替え	₹ ~ ■ 表示 ~		日 詳細
8	デモロ座の申請 (A)		늘 🗸 名前	3	更新日時	種類	サイズ	
&	取引口座にログイン (L)		<u> </u>		2023/12/20 8:56	MOL4 Source File	12 KB	
	ウェプトレーダーにログイン (W)		-			inger bource rice	12 100	
12	MQL5.community にログイン (M)				2023/12/09 18:48	MQL4 Source File	12 KB	
	印刷物束 (4)		NT_ROBO_EA_R1.	ex4	2023/11/17 22:56	EX4 ファイル	23 KB	· 1
				1	2023/06/13 9:10	EX4 ファイル	14 KB	· '
9) 印刷 (P)	Ctrl+P	•	:	2023/05/27 10:38	MQL4 Source File	12 KB	
	プログラムの終了(x)		1	2	2023/05/01 15:21	EX4 ファイル	23 KB	
-	AUDCHF 0.57861 0.579		39 個の項目					
4	AUDJPY 95.336 95.3	84						
•	CHFJPY 164.635 164.8	11						
	EURNZD 1.75778 1.758	28						

その後、MT4を再起動、又は「ナピーゲータ」表示内ので右クリックで『更新』をクリックすると、取り込んだEAが下記のように ナピゲーターのツリーの中に反映(表示)されます。



③ EAのパラメーター設定を行う

EAを稼働させる通貨ペアチャートを表示します。通貨ペアの指定(制限) はございません。 MT4の『ファイル』→『新規チャート』よりEAを使用する通貨ペアを選択します。時間足の指定(制限)もございません。



ナビゲーターのツリーにある「NT_ROBO_EA_R1」をチャート上にドラッグ&ドロップをします。



ドラッグ&ドロップすると下記のウィンドウ画面がてきます。「全般」タブ内の下記の2項目にチェックを入れます。

・「自動売買を許可する」にチェック ✔ を入れる 「DIIの値田を許可する」にチョー w / / た] わ Z

10000000101993」にアエノノ 4 2人化る	
Expert - NT_ROBO_EA_R1	? ×
パージョン情報 全般 パラメーターの入力	
コモン	セイフティー
Long & Short 〜 ポジション	☑ DLLの使用を許可する
✓ アラームを有効化	✓ 外部エキスパートの使用を許可する
□ 1回鳴ったらアラームを無効化	
自動売買	
✓ 自動売買を許可する	
	OK ++>>セル リセット

次に『パラメーターの入力』タブをクリックしパラメーター値を設定した後「『OK』をクリックします。

	-		
変数	值		
23 マジックナンバー	56596		
🛤 スプレッド値 Point	100		
🚾 LOT	0.1		
🖄 利確値 Point	80.0		
🥦 ロスカット値 Point	80.0		
🛃 ナンピン ON OFF	true	任音の値に設定してく	イださい
123 ナンピンポジション数	2	「上思り値に改たして、	
👱 ナンピン Point	30.0		
🥦 ナンピン LOT倍率	1.2		
🛃 true:同値決済 false:個別決済	true		
🛃 トレーリングストップ ON OFF	true		読み込み (L)
いい トレーリングフトップ Point	20.0		

MT4の『自動売買』をクリックし、緑色の再生マークになればEAが稼働(自動売買が稼働)します。

📆 ファイル (F)	表示 (V) 挿	入(I) チャ	ート (C) ツール (T) ウィンドウ <mark>(W) ヘルプ (H)</mark>	
🗣 - 🔂 - 🛛	😼 🔶 🙀		📴 新規注文 💊 🚨 📦 😤 自動売買 🔱	
▶ +	- / #	⊒, A	🛅 🍫 - M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1	W
気配値表示: 23:!	57:59	×	ナビゲーター ×	F
通貨ペア	Bid	Ask	C XMTrading	
USDCHF	0.87978	0.88039		
GBPUSD	1.25451	1.25528	□ ● ● インディケータ	
EURUSD	1.07565	1.07680	□	
USDJPY	144.932	145.012		
USDCAD	1.35782	1.35869		
AUDUSD	0.65727	0.65826		
EURGBP	0.85719	0.85811		
EURAUD	1.63596	1.63649		
EURCHF	0.94678	0.94765		I

以上が『ナンピントレールロボEA』導入まので流れになります。 リスク回避で利益分は毎日別口座に移すことをおすすめします。